

آموزش تنظیم زمانبند در میکروتیک (نسخه PDF)

سلام و خسته نباشید ، گاهی نیازتون می شه که در RouterOS یک دستور را در زمان های دلخواه تکرار نمایید. برای مثال در یک شرکت کار می کردم که نیاز بود در روتربرد روزی یک بار ریستارت شود. برای تنظیم زمانبند برای ریستارت روزانه مراحل زیر را انجام دهید.

۱. به استفاده از winbox وارد روتربرد شوید.

۲. سپس از منو های سمت چپ به منو system بروید.

۳. سپس از زیر منو های system روی گزینه scheduler کلیک نمایید.

۴. سپس یا پنجره زیر روبرو می شوید روی add کلیک نمایید.

۵. در مرحله بعد باید ویژگی های زمانبند را تنظیم نمایید ابتدا یک نام برای ان انتخاب کنید که بیانگر عملی که انجام می شود باشد. سپس قسمت Start Date و Start Time تاریخ و ساعت شروع زمانبند را تنظیم نمایید و در قسمت interval مدت زمانی که بین هر تکرار باید طول بکشد را بنزید برای مثال هر ۲۴ ساعت یک بار که در تصویر زیر مشاهده می کنید. در قسمت اسکریپت هم دقیقا دستوری که در terminal وارد می کنید را وارد کنید.

۶. پس از کلیک روی ok با تصویر زیر روبرو می شوید.

موفق باشید

نویسنده : محمد جواد صبری

منبع : جزیره میکروتیک وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

سارا حمیدپور

مرسی مهندس از نکته مفیدتون.

YEK MOSAFER

روزی ی بار ریست شه ؟ نابود نشه روتره

سارا حمیدپور

بعضی روتر ها هستند که اگه ریست نشوند هنگ می کنند

حامد

سلام ممنون ولی اگه میشه کاملا توضیح بدید که چطوری این امکان برقرار میشه و هر کاربری که تعریف میشه مثلا User1 خوب یعنی چی؟

اگر بخواهیم یک فولدری رو به اشتراک بگذاریم چطور اون فولدر رو انتخاب کنیم؟ ممنون

محمد جواد صبری

جناب یک مسافر این نکته . آموزش در مورد زمانبند هستش در میکروتیک و ریست کردن روتر فقط یک مثال ساده بود همین ممنون خانم حمید پور گرامی

vahid.tavalaei

سلام جهت فعلا و یا غیرفعال کردن یک اینترفیس چه بکنیم

محمد جواد صبری

در قسمت script کامند زیر را وارد کنید.

```
/interface enable 0
```

• شمار اینترفیس هست که می خواهید فعال کنید برای غیرفعال کردن هم به جای enable بزنید disable

موفق باشید

gemloe

ممنون از آموزشتون

برای قطع و وصل کردن اتصال اینترنت میکروتیک که با بریج متصل هست باید چیکار کنم؟

danial behnam

سلام من میخوام فقط در یک ساعت مشخص بتونم به میکروتیک لاگین کنم (حتی یوزر ادمین) و در زمانهای دیگر اجازه لاگین شدن نده بهم اگر امکانش هست راهنمایی کنید لطفا

مطلب اصلی